

RestApi Production

aus HeliumV, der freien Wissensdatenbank

Fertigung :: Teil der HELIUM V Rest API

/restapi/services/rest/api/v1/production/

- GET liefert alle Lose

Fertigung / Materialentnahme/ -rückgabe

/restapi/services/rest/api/v1/production /materialwithdrawal?userId={token}

- POST (Entnahme/Rückgabe)

```
{
  "lotCnr" : "13/0415",
  "itemCnr" : "104053",
  "amount" : 2
}
```

- amount ist positiv wenn das Material aus dem Lager entnommen und in das Los wechseln soll. amount ist negativ wenn ein zuvor entnommenes Material wieder in das Lager zurückgelangen soll. Die Rückgabemenge muss nicht identisch mit der entnommenen Menge sein.
- returns 204, 400 (lotCnr/itemCnr/amount nicht gesetzt, amount==0.0)
- returns 400 wmit x-hv-error-code: 5 falls die Menge nicht ausreicht

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
Server: Apache-Coyote/1.1
x-hv-error-code: 5
x-hv-error-code-extended: 21
x-hv-error-additional-data-key: stock-available
x-hv-error-additional-data-value: 3.0000
Date: Wed, 26 Jun 2013 09:31:16 GMT
Content-Length: 0
Connection: close
```

Bei der Entnahme bedeutet dies, das maximal 3 Stück auf dem Lager sind. Bei der Rückgabe bedeutet dies, dass insgesamt nur 3 Stück entnommen und ausgegeben worden sind.

Von "http://neon/wiki/index.php/RestApi_Production"

- Diese Seite wurde zuletzt geändert um 14:47, 10. Sep 2013.